

Stručni rad

Prihvaćeno 9. 6. 2004.

Rasjedi

Faults

ABSTRACT

The faults are basic structural units of lithosphere. They begin to create by the cracking and moving of the rocks because of the gravitation, expansion or compression forces. Two blocks of the rocks are formed, fault walls - hanging wall and foot wall, which are moving along the fault plane. In view of the moving of the hanging wall with respect to the foot wall, we distinguish the normal fault and the reverse fault. In the projection with heights, the normal fault and the reverse fault with two profiles are shown.

Key words: projection with heights, fault, fault plane, fault walls

MSC 2000: 51N05

Rasjedi

SAŽETAK

Rasjedi su osnovne strukturne jedinice litosfere. Nastaju pucanjem i pomicanjem dijelova stijenske mase pod utjecajem sila gravitacije, ekspanzije ili kompresije. Stvaraju se dva stijenska bloka, krila rasjeda - krovinsko i podinsko krilo koji se pomiču duž rasjedne ravnine. Ovisno o pomicanju krovinskog krila prema podinskom razlikujemo normalne i reverzne rasjede. U kotiranoj projekciji dan je prikaz normalnog i reverznog rasjeda s dva profila.


Ključne riječi: Kotirana projekcija, rasjed, rasjedna ravnina, krila rasjeda

Rasjedi su osnovne jedinice litosfere [5], tvrdog plašta Zemljine kore, koje nastaju pucanjem i pomicanjem dijelova stijenske mase pod utjecajem sila gravitacije, ekspanzije ili kompresije. U trenutku kad pritisak neke od ovih sila nadjača elastičnost stijena, dolazi do njihova pucanja i stvaranja dvaju stijenskih blokova - *krila*. Krila se počinju kretati duž rasjedne plohe - *paraklaze* koja može biti uspravna ili nagnuta u različitim smjerovima [1].

Krilo iznad nagnute paraklaze naziva se *krovinskim*, a ono ispod *podinskim* (Slika 1) [5]. S obzirom na kretanje


JASNA KOS -MODOR, EMA JURKIN

krovinskog krila prema podinskom uz nagnute paraklaze rasjedi se dijele na normalne i reverzne [1].




Slika 1


Kod *normalnih rasjeda* dolazi do spuštanja krovinskog krila u odnosu na podinsko (Slika 2) i pri tome obično do širenja stijenske mase [1]. Obratno, kod *reverznih rasjeda* krovinsko krilo se izdiže, a podinsko spušta (slika 3) pri čemu obično dolazi do koncentracije stijenske mase [5].





Slika 2



Slika 3



Slika 4




Slika 5

Položaj paraklaze određuje se kao kod slojeva pružanjem, smjerom nagiba i kutom nagiba [2] i [3].

Pomicanje krila po paraklazi može biti u različitim smještvima. Ako se pomicanje krila vrši okomito na pružanje paraklaze, dolazi do međusobnog horizontalnog udaljavanja ili približavanja krila - *hoda rasjeda*, te njihova vertikalnog udaljavanja - *skoka rasjeda* (slike 2 i 3, h - hod rasjeda, s - skok rasjeda).

Kod nekih rasjeda javlja se samo horizontalni pomak krila duž paraklaze. Takvi rasjedi nazivaju se *horizontalnim* ili *transkurentnim* [1].

Ako se pretpostavi da su paraklaza i stijenke podinskog i krovinskog krila potpuno ravne plohe, rasjed se može geometrijski prikazati pomoću triju ravnina: rasjedne ravnine ili paraklaze α i dviju krilnih ravnina β_1 i β_2 koje nakon kretanja krila po paraklazi ostaju paralelne (slika 2 i 3).




Slika 6

Paraklaza i krilne ravnine mogu biti nagnute pod bilo kojim kutom prema horizontalnoj ravnini. Najpogodnija metoda za prikazivanje rasjeda je kotirana projekcija [4]. Rasjedi se zadaju s jednom slojnicom svake ravnine, smjerovima pada ravnina i njihovim priklonim kutovima (slika 4 - primjeri normalnog rasjeda, slika 5 - primjeri reverznog rasjeda).

Na slici 6 prikazan je normalni rasjed u mjerilu 1:125 kogjem paraklaza α ima prikloni kut 45° dok prikloni kutovi krilnih ravnina β_1, β_2 iznose 30° . Nakon određivanja intervala konstruirane su slojnice ravnina α, β_1 i β_2 te presječnice paraklaze sa krilnim ravninama p_{α, β_1} i p_{α, β_2} , koje su međusobno paralelne. U točki 2 presječnice p_{α, β_2} postavljena je projicirajuća - profilna ravnina ε_1 okomito na slojnice paraklaze koja siječe svaku od triju ravnina u jednom pravcu. Nakon prevaljivanja profilne ravnine u nivo ravninu 2, dobiva se profil rasjeda kao trodijelna razlomljena linija. Profil svake ravnine određen je dvjema točkama pa je tako profil paraklaze određen fiksnom točkom 2_o i točkom u kojoj slojница 4 paraklaze sijeće pro-

filnu ravninu. Profil paraklaze treba produžiti do prevaljene točke M presječnice p_{α, β_1} (točka M_o) od koje se dalje nastavlja profil krilne ravnine β_1 . Profil ravnine β_1 određen je točkom 6_o i fiksnom točkom 2_o u kojoj slojница 2 ravnine β_1 siječe profilnu ravninu. Profil krilne ravnine β_2 određen je fiksnom točkom 2_o presječnice p_{α, β_2} i prevaljenom točkom 0_o. Osim profilne ravnine ε_1 postavljena je i profilna ravnina ε_2 u točki 6 presječnice p_{α, β_1} okomito na slojnice krilnih ravnina, te je profil rasjeda dobiven prevaljivanje ravnine ε_2 u nivo ravninu 6 na isti način kao u prethodnom slučaju. Profil paraklaze određen je prevaljivanjem dužine 6N.

Slika 7 prikazuje reverzni rasjed u mjerilu 1:100 kod kogeg je prikloni kut paraklaze 60° , a prikloni kutovi krilnih ravnina su 45° . Slika je u ovom slučaju složenija jer se projekcije slojnice svih triju ravnina preklapaju pa na to treba paziti kod određivanja profila. Profilna ravnina ε_1 postavljena je u točki 6 presječnice p_{α, β_1} i prevaljena u nivo ravninu 6, a profilna ravnina ε_2 u točki 4 presječnice p_{α, β_2} , pa je profil rasjeda određen prevaljivanjem u nivo ravninu 4.



Slika 7

Literatura

- [1] FELETAR, D., PERICA, D., VUK, R., *Geologija 1*, MRD, Zagreb, 2001.
- [2] HERAK, M., *Geologija*, Školska knjiga, Zagreb, 1973.
- [3] KOS-MODOR, J., JURKIN, E., *Sloj*, Kog, 2003.
- [4] NIČE, V., *Deskriptivna geometrija*, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
- [5] ŠESTANOVIC, S., *Osnove geologije i petrografije*, Školska knjiga, Zagreb, 1986.

Jasna Kos-Modor, Ema Jurkin

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta
u Zagrebu
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb
e-mail: ejurkin@rudar.rgn.hr